

13) Звукъ *ф* произносится какъ *хв* или *х*: Хвѣдаръ, Хама, хунт, Хъилин, у Пяръхъила Хамичъ у жюня пирапѣлки кричъ (у Порфирія Оомпча).

14) Зв. *о* замѣняется черезъ *у* въ началѣ словъ передъ согласнымъ: *усѣ, унѹк, урѣмя* (отдѣльно, но *усѣ врѣмя*), *устѹл* — *всталъ, удава, улиѣла птѣйча уѹ акнѹ и свѹлѹ сабѣ инѣздушка у хѹтя*. Передъ *у* звукъ *о* выпадаетъ: *дѣушка* (при чемъ *у* здѣсь уже, короче, нежели *у* путивльскихъ Горюновъ), *удѹушка маладѹ*. Вм. предлога *у* передъ слѣдующей гласной слышится постоянно *уѹ*: *уѹаднѹм ѹбѹмя, уѹаднѣй хѹтя, уѹашѹл уѹвѣзбу и нашѹл уѹвѣзбѣ свѹйх дѹтѣйшак*.

15) Ш, ж и ц здѣсь тверды а ч — мягко: шыты, жысть, цыи, малыи, ня дыи, ан скажутъ: спийш. Шиболъ — карбови ноги, шижука. Ш = ши: шижука, Ахванасій сидѣишай, наюишай; ч = ч': цюлок. Ш в м. с слышно въ словахъ шышинаццать и шкарлупка. Обратнo с в м. ш слышно кой-гдѣ въ словѣ салаш. Въ сипѣть, сипеть, асип (охрипѣ), сип (въ узкомъ смыслѣ заднепроходнаго отверстія и зада у человѣка и животныхъ) можетъ быть и нѣтъ замѣны ш черезъ с.

Вм. и произносятъ тѣ т. е. т' въ словахъ: *тѣветъ, тѣвѣтъ, тѣвѣтъ ѡлаи*. Звукъ ч вм. и слышенъ въ словахъ: *чеп* (цѣпь): *сабака на чѣпѣ привѣзана; чѣво ты? ай цѣпи сарваѡси* (сѣ цѣпи, можетъ быть, кто-нибудь услышитъ и *сѣчени*), *чѣпля* въ смыслѣ названія птицы цапли, *Ardea*, и въ значеніи *чапельника, сковородника, чапелей; чирямоница, чирямонія, чяплѣтца, Амченск* (Мценскъ) *чяпѡчка*. Сложные звуки: *тч* произносятъ какъ *тъч* или какъ *ч'ч'*; напр. въ словахъ: *кабатчикъ* v. *кабаччикъ, Братчикавъ* и *Браччикавъ, тч* какъ *тч* или какъ *цц*: *малацѣа, малацѣовъ* или *малатца, малатѣовъ*. Въ окончаніи 3-го лица и неопредѣленнаго глаголовъ сложныхъ съ *ся* слышно то *цц*, то *тч*: *убивѡтца* и *убиваѡца*.

16) Случаи ассимиляции и диссимиляции согласных.

Вм. прѣрубѣ говор. прѣлун или пралѣнка: папал у прѣлун
и утѣн — замілси увѣся.