

Вм. ярмарка — говор. *ярманка*.

✓ Вм. священникъ, кухонный — говор. *свищи́ельникъ, кѹхальнай* (пош).

Вм. сейчасъ говор. *чичас*.

Вм. маленькій — *маханькай, ма́нинькай* и *ма́линькай*.

Вм. *и́сья* въ окончаніи глаголовъ *сьси*: самъ *зѣлаи́сьси ма́сьтира́м*; *чаѡ́ чира́мо́ни́сьси?*

Вм. *уто́нешь, уто́ну́лѣ, уто́ну́ли* — говор. *уто́пниши, уто́п* (кое-кто говор. *отоп*, но надъ такимъ смѣются), *уто́пли*.

17) Звучные или взрывные согласные *д, б, г, ж, з* въ окончаніяхъ словъ и передъ глухими согласными произносятся какъ отзвучные или глухіе — *т, н, х, ш, с*.

Перенесеніе измѣненныхъ такимъ образомъ согласныхъ въ положеніе внутри слова и передъ гласной замѣчается только въ нѣкоторыхъ случаяхъ: *лѡтка* — *лѡтачка*, *ѡтка* — *ѡтачка* и *ѡтъйчка*, но *про́пка* — *прѡбачка*, *цѹпка* — *цѹбачка*, *рѣтка* — *рѣдинькай*.

✓ 18) Случаи замѣны однихъ согласныхъ другими:

Вм. развередить — *разбира́дѣть*.

Вм. попробовать говор. *патрѡ́бать*.

Вм. сквозь — *скро́сь* или *скро́сть*.

Вм. свобода, свободный — *слабо́да, слабо́днай*, вм. освободить — *аслабани́ть*, вм. вопить — *лапи́ть*: *муи лапи́ть*: эй, *гаршешник*.

Вм. пристань — *приста́ль* (для мытья бѣлья).

*Н* замѣняется посредствомъ *м* въ собственныхъ именахъ: *Мики́та, Микала́й, Мики́хвар*, но *Никано́рка*, или *Икано́р, Никашка* или чаще *Аники́шка* (Никандръ); *дьякан Нил* *у́сѣм* намъ мил.

Вм. литер. *и́* слышно *ч* или *ш* въ словахъ: *апчаство́* (или *апшаштво́*), *пѡмачь, ѡпчѣй*, но *зямля́ апши́сьствѣнная*.

*бн* — замѣняется черезъ *мн* въ словѣ *на́дамна* (говор. также и *нада*).

*вн* — *мн*: *рѡмнай, у́сѣ рамно́, дамно́*.

*мн* — *мл* въ словахъ *сумленья, сумлива́тца*.